


EDUROAM UNTER WINDOWS 7

Bei allen Notebooks die nicht der UW/H gehören und auf denen ein Windows 7 installiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in die Systemsteuerung auf den Punkt „Netzwerk Freigabecenter“




2. Klicken Sie auf „Drahtlosnetzwerke verwalten“



EDUROAM UNTER WINDOWS 7

3. Wenn noch kein Eintrag namens eduroam vorhanden ist, klicken Sie auch „Hinzufügen“.




4. Wählen Sie „Ein Netzwerkprofil manuell erstellen“.




5. Tragen Sie als „Netzwerkname“ eduroam ein
6. Der Sicherheitstyp ist auf WPA2-Enterprise zu stellen
7. „Verschlüsselungstyp“ muss AES sein.

EDUROAM UNTER WINDOWS 7

8. Das Feld „Sicherheitsschlüssel“ leer lassen und mit weiter bestätigen.




9. Nun ist das eduroam Profil angelegt, es müssen aber noch Einstellungen verändert werden. Gehen Sie dazu auf „Verbindungseinstellungen ändern“




EDUROAM UNTER WINDOWS 7


10. Gehen Sie auf den Tab „Sicherheit“. Dort muss als Authentifizierungsmethode „Microsoft Geschütztes EAP (PEAP)“ ausgewählt sein. Gehen Sie anschließend auf Einstellungen.




11. Hier das „Deutsche Telekom Root CA 2“ Zertifikat anhaken.



12. Weiterhin das „T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ Zertifikat anhaken.




13. Nun auf „Konfigurieren“ klicken




14. Es öffnet sich ein Fenster wo Sie den Haken entfernen müssen. Mit OK bestätigen.

EDUROAM UNTER WINDOWS 7




15. In dem nun offenen Fenster bestätigen Sie die Einstellungen mit OK.




EDUROAM UNTER WINDOWS 7


16. Sie befinden sich nun wieder in dem Fenster „Eigenschaften für Drahtlosnetzwerke“. Hier auf „Erweiterte Einstellungen“ klicken.



17. Der Haken bei „Authentifizierungsmodus angeben“ muss gesetzt sein
18. Als „Authentifizierungsmodus“ „Benutzerauthentifizierung“ wählen




19. „Anmeldeinformationen speichern“ wählen



19. In das erste Feld Ihren Benutzernamen in der Form **benutzername@uni-wh.de** eingeben.

Wichtig: Nicht die EMail Adresse eingeben, sondern der Benutzername gefolgt von einem @uni-wh.de

20. In das zweite Feld Ihr aktuell gültiges Kennwort eingeben.



Die Installation ist nun abgeschlossen und alles kann mit OK bestätigt werden.